Особенности обновления коннектора до версии 6.2

1. Если коннектор использовался в связке с ФИАС, то не обходимо в Програмбанк.АБС изменить переменную, тут указать путь не до коннектора, а до самого приложения ФИАС



2. Добавили возможность гибкой настройки логгирования, для этого используется файл logging.properties в папке config домена.

Необходимо в этот файл добавить следующий блок:



Чтобы запросы к коннектору логировались нужно изменить уровень с INFO на FINE.

```
.level=INFO
ru.prbank.smev.web.FnsRest.level=INFO
ru.prbank.smev.web.GisGkh3Rest.level=INFO
ru.prbank.smev.web.GisGmp3Rest.level=INFO
ru.prbank.smev.web.PfrRest.level=INFO
ru.prbank.smev.web.MvdRest.level=INFO
ru.prbank.smev.web.FSSPRest.level=INFO
ru.prbank.directories.web.rest.RestCommon.level=INFO
ru.prbank.directories.web.rest.RestHS.level=INFO
ru.prbank.smev.dao.level=INFO
ru.prbank.smev.Smev.level=INFO
```

Логирование запросов и ответов при обращении к коннектору:

- ru.prbank.smev.web.FnsRest.level Запросы ФНС
- ru.prbank.smev.web.GisGkh3Rest.level Запросы ГИС ГМП
- ru.prbank.smev.web.GisGmp3Rest.level Запросы ЖКХ
- ru.prbank.smev.web.PfrRest.level Запросы ПФР
- ru.prbank.smev.web.MvdRest.level Запросы МВД
- ru.prbank.smev.web.FSSPRest.level Запросы ФССП
- ru.prbank.directories.web.rest.RestCommon.level Запросы на обновления справочника поставщиков ЖКХ
- ru.prbank.directories.web.rest.RestHS.level Запросы по поставщикам ЖКХ

Логирование запросов к базе:

- ru.prbank.smev.dao.level

Логирование запросов и ответов в СМЭВ:

- ru.prbank.smev.Smev.level

